

ÉTAPE 3 : La pulvérisation.

- Ouvrir le flacon d'Emulsphrine EW++S-Methopren
- Vider la moitié du flacon (125 ml) dans le pulvérisateur rempli avec un litre d'eau, fermer le pulvérisateur,
- Attendre quelques minutes puis agiter fortement,
- Réouvrir le pulvérisateur et finir le remplissage avec de l'eau pour obtenir 2 litres de préparation,
- Fermer et agiter à nouveau.
- Appliquer le produit actif sur tous les supports où les punaises de lit ont pu se loger en insistant particulièrement sur les sommiers, les plinthes, les parquets, les sols, les meubles, les fissures, les charnières de tiroir, etc.
- Pour une bonne pulvérisation, le produit **NE DOIT PAS RUISSELER**. Si cela ruisselle, réduisez le débit, ou rester moins longtemps sur la même zone.
- Vous devez absolument traiter **TOUTES** les chambres, même si la personne ne ressentait pas de piqûre, en effet, on peut être piqué et ne faire aucune réaction cutanée. Vous devez également traiter le coin salon et en particulier les zones vers le canapé. Encore plus indispensable si des chambres avaient été désertées en raison des punaises. Elles vous auront suivis partout dans la maison...

ÉTAPE 4 : Le traitement de volume.

- Une fois la pulvérisation de surface effectuée, déclenchez une bombe RCI 2000 dans toutes les pièces infestées.
- Très facile d'emploi, on percute la bombe, on la place sur une chaise ou un tabouret et on sort de la pièce.
- À la fin de cette étape, vous devez sortir de votre logement durant 4 heures minimum le temps que le produit sèche.

ÉTAPE 5 : Réintégration des lieux et aération.

- Après 4 heures minimum, pénétrer dans les lieux avec votre masque respiratoire, ouvrir toutes les fenêtres et laisser s'aérer durant au moins 1 heure.
- **IMPORTANT**: Tous les ustensiles de cuisine, vaisselles, articles de toilette, fruits ou légumes qui auraient pu être en contact avec le traitement de volume doivent être rincés comme on le ferait pour une pomme avant de la consommer.

ÉTAPE 6 : La 2eme pulvérisation en cas d'éclosion tardive.

- Dans 80 % des cas, 1 seul traitement sera suffisant, un traitement qui marche est un traitement où vous avez de moins en moins de punaises dans les 4 à 5 semaines qui suivent l'application de l'insecticide.
- **RAPPEL** : VOUS NE DEVEZ PAS LAVER VOS SOLS et TOUS LES SUPPORTS TRAITÉS DURANT CETTE PÉRIODE.
- En cas d'inversion de tendance, vous n'étiez plus piqué et vous l'êtes à nouveau, vous devez renouveler l'application d'un insecticide de contact (la deuxième moitié du flacon d'Emulsphrine EW++). Ne faites jamais cela sans respecter un délai de 4 semaines entre 2 applications (durée de la rémanence des produits).

DERNIÈRE CONSIGNE IMPORTANTE : Toutes les pièces infestées doivent être occupées, sinon les oeufs de punaises n'éclore pas et vous aurez une récidence lors du retour dans cette pièce.

Vous devez IMPÉRATIVEMENT lire les notices des produits. Les insecticides ne sont pas des produits anodins.

TOUT POUR LES NUISIBLES

Des produits de pro pour une lutte efficace

PUNAISES DE LIT Kit Traitement 50m²

Avec régulateur de croissance
S-METHOPREN

Traitement jusqu'à 50 m²

Cimex Lectularius



**Formulation utilisée
par les professionnels**



**Application simple avec
un pulvérisateur**

**Utiliser les produits biocides
avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l'étiquette et les
informations sur le produit.
N° BioCID : 58261**



9501829845410



Infos - Conseils
04 74 05 25 56
info@k3d.fr

TOUT POUR LES NUISIBLES

Des produits de pro pour une lutte efficace



EMULSIFRINE EW+S Emulsion insecticide concentrée Effet choc et longue persistance d'action

COMPOSITION

D-trans-tétraméthrine 0,93%
Cyperméthrine 5,99%
Piperonyl Butoxyle 5,64%
S-Méthoprene 0,1%

MODE D'ACTION

Action sur le système nerveux central et périphérique des insectes. La tétraméthrine et la cyperméthrine sont deux molécules de la famille des pyréthrinoides de synthèse ; elles agissent en perturbant la transmission de l'influx nerveux le long des axones, en prolongeant l'ouverture des canaux sodium de la paroi des cellules nerveuses. Le S-méthoprene est un larvicide bloquant les différentes étapes du développement des larves

SPECTRE D'ACTION

EMULSIFRINE EW+S a été spécialement conçu pour lutter contre les insectes rampants et volants tels que les blattes, les fourmis, les puces, les punaises, les mouches, les moustiques et et tous les autres insectes nuisibles des zones non agricoles.

DOSE ET MODE D'EMPLOI

Diluer 125ml d'EMULSIFRINE EW+S dans 2 litres d'eau. Bien mélanger de façon à obtenir un mélange homogène. EMULSIFRINE EW+S s'applique à l'aide d'un pulvérisateur. Se protéger à l'aide d'un équipement approprié puis pulvériser sur les surfaces infestées, ou susceptibles de l'être, à raison de 2L de produit dilué sur une surface de 50m². S'assurer de la bonne ventilation du local traité, et ce durant toute l'application du produit.

Conseils et précautions d'utilisation : Evacuer les personnes et les animaux (y compris les aquariums) de la zone à traiter. Ne pas pulvériser sur des denrées alimentaires, des appareils électriques ou des surfaces sensibles (ex. Vernis). Eviter toute exposition inutile, respecter les conseils de prudence. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un masque de protection contre les brouillards de pulvérisation. Ne préparer que la quantité de solution qui sera utilisée dans la journée.

MATÉRIEL

L'utilisation d'un pulvérisateur à buse anti-gouttes est conseillée. Bien rincer le matériel à l'eau après toute utilisation.

MISES EN GARDE

Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité (disponible gratuitement sur simple demande). Stockage et élimination: Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Conserver dans l'emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage. Éliminer le produit et son emballage/récipient, en respectant les règlements municipaux (ex. déchèterie, collecte de déchets dangereux). Ne pas rejeter dans le milieu naturel ni dans l'égoût

TRAITEZ-VOUS MÊME LES PUNAISES DE LIT OU PUCES DES LITS

Pour vous aider dans votre démarche, nous avons rédigé un protocole étape par étape pour éradiquer votre infestation de punaises de lit.

Pour traiter en toute sécurité et efficacement les punaises de lit, vous aurez besoin de :

- Un flacon d'Emulsifrine EW+S avec régulateur de croissance,
- Un pulvérisateur à pression préalable,
- 1 bombe aérosol "one-shot" par pièce à traiter,
- 1 combinaison de protection (non fournie),
- 1 masque de protection FFP3 (non fourni),
- 1 paire de lunettes de protection (non fourni),
- 1 paire de gants (non fourni).

Aucun produit n'est efficace contre les œufs, c'est important de bien comprendre cela pour éradiquer les punaises de lits.

La punaise n'est vulnérable qu'après avoir éclo. Et pire, elle n'éclora que si il y a un dégagement de chaleur et de CO2 que nous dégageons lorsque nous dormons. Si vous désertez une chambre infestée, les œufs de punaises de lits pourront éclore plusieurs mois plus tard, lorsque celle-ci sera réoccupée. **Il est donc INDISPENSABLE de ne pas déserté une chambre après un traitement.** De plus, tout ce qui a pu être infesté de punaises (vaises, meubles, etc) doit être présent dans la chambre pendant et après le traitement, et ce, afin que tous les œufs écloent et que les punaises soit en contact avec l'insecticide et le régulateur de croissance alors que ceux-ci sont encore actifs.

Cela est un peu cruel, mais l'occupant de la chambre doit servir "d'appât" pour attirer toutes les punaises présentes vers des zones où elles seront en contact avec les insecticides. C'est pour cela qu'il ne faut **ABSOLUMENT pas lessiver** les sols durant les 5 semaines qui suivent un traitement. Vous pouvez balayer ou aspirer, mais ne jamais lessiver.

JETER VOTRE MATELAS, VOTRE SOMMIER, VOTRE CANAPÉ, VOS MEUBLES ... NE SERT À RIEN ! La punaise peut nicher dans le parquet, derrière les prises électriques, dans les plinthes, derrière les tapisseries...

LES 6 ÉTAPES DU TRAITEMENT anti Punaises de lit

ÉTAPE 1 : La préparation des lieux.

- Laver le linge de lit (drap, housse de couette, etc.) à 60 °C pendant 1 h minimum, puis stocker les dans un endroit non infesté.
- Vidier les commodes, penderies, tables de nuit proches des lits ou des zones infestées.
- Passer soigneusement l'aspirateur dans tous les endroits accessibles où les punaises ont pu se loger. Puis jeter le sac dans une poubelle à l'extérieur de l'habitation.
- Décrocher les tableaux et retirer les posters ou autres décors muraux.
- Retirer les matelas des encadrements du lit et les adosser au mur.
- Ne pas introduire de nouveaux meubles, matelas ou sommier avant éradication complète des punaises.
- En cas de très forte infestation, il est parfois nécessaire de démonter les meubles, recadrer le lit, goulotte électrique, etc.
- Couvrir ou sortir les aquariums et arrêter la filtration (les insecticides sont très toxique pour les organismes aquatiques).
- Sortir tous les animaux domestiques.

ÉTAPE 2 : S'équiper et se protéger durant l'application des produits.