TRAITEZ-VOUS MÊME LES PUNAISES DE LIT OU PUCES DES LITS

Attention : le protocole est délicat, il vous faudra impérativement suivre les consignes.

Pour vous aidez dans votre démarche, nous avons mis au point un kit "tout compris". Ce kit est composé de produits professionnels, de matériel de pulvérisation et d'équipement de protection individuelle (EPI).

COMPOSITION DU KIT Anti Punaises de lits, Puces de lit

- **2 Emulsphrines EW+S-methopren** pour 2 traitements à 4 semaines d'intervalles. Formulé en flacon unidose, dispersible dans l'eau. Facile d'emploi, un flacon convient pour un pulvérisateur de 5 litres et permet de traiter une superficie de 100 m2. Emulsphrine EW+S a été formulé pour la lutte contre les punaises de lit
- **4 bombes RCI 2000 Fumigène** pour le traitement de volume. Traitement à faire 1 seule fois au départ pour tuer les puces adultes et donner le maximum de confort aux occupants des pièces, l'objectif est de limiter le nombre de piqûres dans les jours qui suivent le premier traitement. Il faut prévoir **1 bombe par pièce infectée**. RCI 2000 est un aérosol à vidange intégrale contenant un régulateur de croissance le s-methoprene spécifique pour les puces et les punaises de lit.

Vous devez IMPERATIVENT lire les notices des produits qui composent ce kit. Les insecticides ne sont pas des produits anodins.

NOTRE PROTOCOL ANTI PUNAISES EN DETAIL

Aucun produit n'est efficace contre les œufs, c'est important de bien comprendre cela pour éradiquer les punaises de lits.

La punaise n'est vulnérable qu'après avoir éclos. Et pire, elle n'éclora que si il y a un dégagement de chaleur et de CO2 que nous dégageons lorsque nous dormons. Si vous désertez une chambre infestée, les œufs de punaises de lits pourront éclore plusieurs mois plus tard, lorsque celle-ci sera réoccupée. **Il est donc INDISPENSABLE de ne pas déserter une chambre après un traitement**. De plus, tous ce qui a pu être infestés de punaises (valises, meubles, etc) doit être présent dans la chambre pendant et après le traitement, et ce, afin que tous les œufs éclosent et que les punaises soit en contact avec l'insecticide et le régulateur de croissance alors que ceux-ci sont encore actifs.

Cela est un peu cruel, mais l'occupant de la chambre doit servir "d'appât" pour attirer toutes les punaises présentes vers des zones où elles seront en contact avec les insecticides.

C'est pour cela qu'il ne faut **ABSOLUMENT pas lessiver** les sols durant les 5 semaines qui suivent un traitement. Vous pouvez balayer ou aspirer, mais ne jamais lessiver.

JETER VOTRE MATELAS, VOTRE SOMMIER, VOTRE CANAPE, VOS MEUBLES ... NE SERT A RIEN

La punaise peut nicher dans le parquet, derrière les prises électriques, dans les plinthes, derrière les tapisseries...

LES 6 ÉTAPES DU TRAITEMENT anti Punaises de lit

ETAPE 1 : La préparation des lieux.

- Laver le linge de lit (drap, housse de couette, etc.) à 60°C pendant 1h minimum, puis stocker les dans un endroit non infesté.
- Vider les commodes, penderies, tables de nuit proches des lits ou des zones infestées.
- Passer soigneusement l'aspirateur dans tous les endroits accessibles où les punaises ont pu se loger. Puis jeter le sac dans une poubelle à l'extérieur de l'habitation.
- Décrocher les tableaux et retirer les posters ou autres décors muraux.
- Retirer les matelas des encadrements du lit et les adosser au mur.
- Pour les matelas en mauvaise état, si les coutures sont décousues ou déchirées, il sera peut être nécessaire de s'en débarrasser.
- Ne pas introduire de nouveaux meubles, matelas ou sommier avant éradication complète des punaises.
- En cas de trés forte infestation, il est parfois nécessaire de démonter les meubles, encadrement de lit, goulotte électrique, etc.
- Couvrir ou sortir les aquariums et arrêter la filtration (les insecticides sont trés toxique pour les organismes aquatiques).

ETAPE 2 : S'équiper et se protéger durant l'application des produits.

- Enfiler une combinaison chimique jetable,
- Mettre des gants pour produits chimiques, un masque respiratoire FFP3 et des lunettes.

ETAPE 3 : La pulvérisation.

- Ouvrir le flacon d'Emulsphrine EW+S-Methopren
- Vider le flacon dans le pulvérisateur rempli à moitié, fermer le pulvé,
- Attendre quelques minutes puis agiter fortement,
- Réouvrir le pulvérisateur et finir le remplissage pour obtenir 5 litres de préparation,
- Fermer et agiter à nouveau.
- Appliquer le produit actif sur tous les supports où les punaises de lit ont pu se loger insister particulièrement sur les sommiers, les plinthes, les parquets, les sols, les meubles, les fissures, les charnière de tiroir, etc.
- Pour une bonne pulvérisation, le produit NE DOIT PAS RUISSELER. Si cela ruisselle, réduisez le débit, ou rester moins longtemps sur la même zone.
- Vous devez absolument traiter TOUTES les chambres, même si la personne ne ressentait pas de piqûre, en effet , on peut être piqué et ne faire aucune réaction cutanée. Vous devez également traiter le coin salon et en particulier les zones vers les canapés. Encore plus indispensable si des chambres avaient été désertées en raison des punaises. Elles vous auront suivis partout dans la maison...

ETAPE 4 : Le traitement de volume.

- Une fois la pulvérisation de surface effectuée, déclenchez une bombe RCI 2000 dans toutes les pièces infestées.
- Trés facile d'emploi, on percute la bombe, on la place sur une chaise ou un tabouret et on sort de la pièce.
- A la fin de cette étape, vous devez sortir de l'appartement ou la maison durant 3 à 4 heures.

ETAPE 5 : Réintégration des lieux et aération.

- Après 4 heures minimum, pénétrer dans les lieux avec le masque respiratoire, ouvrir toutes les fenêtres et laisser s'aérer durant au moins 1 heure.
- **IMPORTANT** : Tous les ustensiles de cuisine, vaisselles, articles de toilette, fruits ou légumes qui aurait pu être en contact avec le traitement de volume doivent être rincés comme on le ferai pour une pomme avant de la consommer.

ETAPE 6 : La 2eme pulvérisation en cas d'éclosion tardive.

- Dans 80% des cas, 1 seul traitement sera suffisant, un traitement qui marche est un traitement ou vous avez de moins en moins de punaises dans les 4 à 5 semaines qui suivent l'application de l'insecticide.
- **RAPPEL :** VOUS NE DEVEZ PAS LAVER VOS SOLS DURANT CETTE PERIODE.
- En cas d'inversion de tendance, vous n'étiez plus piqué et vous l'êtes à nouveau, vous devez renouveler l'application d'un insecticide de contact (le 2eme sachet de FICAM). Ne faites jamais cela sans respecter un délai de 4 semaines entre 2 applications (durée de la rémanence des produits)

DERNIERE CONSIGNE IMPORTANTE : Toutes les pièces infestées doivent être occupées, sinon les oeufs de punaises n'écloront pas et vous aurez une récidive lors du retour dans cette pièce.