

ÉTAPE 3 : La pulvérisation.

- Ouvrir le flacon d'Emulsphrine EW++S-Methopren
- Vider le flacon dans le pulvérisateur rempli avec 2.5 litre d'eau, fermer le pulvérisateur,
- Attendre quelques minutes puis agiter fortement,
- Réouvrir le pulvérisateur et finir le remplissage avec de l'eau pour obtenir 5 litres de préparation,
- Fermer et agiter à nouveau.
- Appliquer le produit actif sur tous les supports où les punaises de lit ont pu se loger en insistant particulièrement sur les sommiers, les plinthes, les parquets, les sols, les meubles, les fissures, les charnières de tiroir, etc.
- Pour une bonne pulvérisation, le produit **NE DOIT PAS RUISSELER**. Si cela ruisselle, réduisez le débit, ou rester moins longtemps sur la même zone.
- Vous devez absolument traiter **TOUTES** les chambres, même si la personne ne ressentait pas de piqûre, en effet, on peut être piqué et ne faire aucune réaction cutanée. Vous devez également traiter le coin salon et en particulier les zones vers le canapé. Encore plus indispensable si des chambres avaient été désertées en raison des punaises. Elles vous auront suivis partout dans la maison...

ÉTAPE 4 : Le traitement de volume.

- Une fois la pulvérisation de surface effectuée, déclenchez une bombe RCI 2000 dans toutes les pièces infestées.
- Très facile d'emploi, on percute la bombe, on la place sur une chaise ou un tabouret et on sort de la pièce.
- À la fin de cette étape, vous devez sortir de votre logement durant 4 heures minimum le temps que le produit sèche.

ÉTAPE 5 : Réintégration des lieux et aération.

- Après 4 heures minimum, pénétrer dans les lieux avec votre masque respiratoire, ouvrir toutes les fenêtres et laisser s'aérer durant au moins 1 heure.
- **IMPORTANT**: Tous les ustensiles de cuisine, vaisselles, articles de toilette, fruits ou légumes qui auraient pu être en contact avec le traitement de volume doivent être rincés comme on le ferait pour une pomme avant de la consommer.

ÉTAPE 6 : La 2eme pulvérisation en cas d'éclosion tardive.

- Dans 80 % des cas, 1 seul traitement sera suffisant, un traitement qui marche est un traitement où vous avez de moins en moins de punaises dans les 4 à 5 semaines qui suivent l'application de l'insecticide.
- **RAPPEL** : VOUS NE DEVEZ PAS LAVER VOS SOLS et TOUS LES SUPPORTS TRAITÉS DURANT CETTE PÉRIODE.
- En cas d'inversion de tendance, vous n'étiez plus piqué et vous l'êtes à nouveau, vous devez renouveler l'application d'un flacon d'Emulsphrine EW++ avec 5 litres d'eau. Ne faites jamais cela sans respecter un délai de 4 semaines entre 2 applications (durée de la rémanence des produits).

DERNIÈRE CONSIGNE IMPORTANTE : Toutes les pièces infestées doivent être occupées, sinon les oeufs de punaises n'éclore pas et vous aurez une récurrence lors du retour dans cette pièce.

Vous devez IMPÉRATIVEMENT lire les notices des produits. Les insecticides ne sont pas des produits anodins.



TOUT POUR LES NUISIBLES

Des produits de pro pour une lutte efficace

PUNAISES DE LIT Kit Traitement 100m²

Avec régulateur de croissance
S-METHOPREN
Traitement jusqu'à 50 m²



RCI-2000 Fogger One Shot

Permethrine + S-Méthopren
D-Trans tétraméthreine, Piperonyl butoxyde

EUH208 Contient PERMETHRINE. Peut produire une réaction allergique. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. P261 Éviter de respirer les aérosols. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P301 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P410 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. P501 Éliminer l'emballage vide auprès d'un récupérateur agréé conformément à la réglementation nationale.

Armosa SAS
209-217 Avenue de la République
93800 Epinay-sur-Seine
tel : 01 39 89 85 86
info-3d@armosa.eu
N° BioCID : 27537



EMULSPHRINE EW++S
Emulsion insecticide
concentrée

Cyperméthrine (CAS 52315-07-8) : 5.99%
Piperonyl Butoxyde (CAS 51-03-6) : 5.64%
D-trans-tétraméthrine (CAS 1166-46-7) : 0.93%

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH208 : Contient du 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one peut produire une réaction allergique
P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P103 - Lire l'étiquette avant utilisation. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

Orcad Laboratoire
Chemin de la Desserte
13240 Septemes les Vallons
tel : 0491090383
N° BioCID : 78674

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit.



Formulation utilisée par les professionnels

Application simple avec un pulvérisateur

Kit Distribué par :
Tout Pour Les Nuisibles
ZA La Fayette
42470 Saint Symphorien de Lay

Infos - Conseils
04 74 05 25 56
info@k3d.fr



DANGER



TOUT POUR LES NUISIBLES

Des produits de pro pour une lutte efficace

EMULSPHRINE EW++S

Émulsion insecticide concentrée Effet choc et longue persistance d'action

COMPOSITION

D-trans-tetraméthrine 0.93 %
Cyperméthrine 5.99 %
Piperonyl Butoxyle 5.64 %
S-Méthoprène 0.1 %

MODE D'ACTION

Action sur le système nerveux central et périphérique des insectes. La tetraméthrine et la cyperméthrine sont deux molécules de la famille des pyréthrinoides de synthèse ; elles agissent en perturbant la transmission de l'influx nerveux le long des axones, en prolongeant l'ouverture des canaux sodium de la paroi des cellules nerveuses. Le S-méthopren est un larvicide bloquant les différentes étapes du développement des larves.

SPECTRE D'ACTION

EMULSPHRINE EW++S a été spécialement conçu pour lutter contre les insectes rampants et volants tels que les blattes, les fourmis, les puces, les punaises, les mouches, les moustiques et tous les autres insectes nuisibles des zones non-agricoles.

DOSE ET MODE D'EMPLOI

Diluer 250 ml d'EMULSPHRINE EW++S dans 5 litres d'eau. Bien mélanger de façon à obtenir un mélange homogène. EMULSPHRINE EW++S s'applique à l'aide d'un pulvérisateur. Se protéger à l'aide d'un équipement approprié puis pulvériser sur les surfaces infestées, ou susceptibles de l'être, à raison de 5 L de produit dilué sur une surface de 100 m². S'assurer de la bonne ventilation du local traité, et se durant toute l'application du produit.

Conseils et précautions d'utilisation : Évacuer les personnes et les animaux (y compris les aquariums) de la zone à traiter. Ne pas pulvériser sur des denrées alimentaires, des appareils électriques ou des surfaces sensibles (ex. Vernis). Éviter toute exposition inutile, respecter les conseils de prudence. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un masque de protection contre les brouillards de pulvérisation. Ne préparer que la quantité de solution qui sera utilisée dans la journée.

MATÉRIEL

L'utilisation d'un pulvérisateur à buse anti-goutte est conseillée. Bien rincer le matériel à l'eau après toute utilisation.

MISES EN GARDE

Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité (disponible gratuitement sur simple demande). Stockage et élimination : Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Conserver dans l'emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage. Éliminer le produit et son emballage/récipient, en respectant les règlements municipaux (ex. déchetterie, collecte de déchets dangereux). Ne pas rejeter dans le milieu naturel ni dans l'égout.

TRAITEZ-VOUS MÊME LES PUNAISES DE LIT OU PUCES DES LITS

Pour vous aider dans votre démarche, nous avons rédigé un protocole étape par étape pour éradiquer votre infestation de punaises de lit.

Pour traiter en toute sécurité et efficacement les punaises de lit, vous aurez besoin de :

- Un flacon d'Emulsphrine EW++S avec régulateur de croissance,
- Un pulvérisateur à pression préalable,
- 1 aérosol "one-shot" RCI 2000 par pièce à traiter,
- 1 combinaison de protection (non fournie),
- 1 masque de protection FFP3 (non fourni),
- 1 paire de lunettes de protection (non fourni),
- 1 paire de gants (non fourni).

Aucun produit n'est efficace contre les œufs, c'est important de bien comprendre cela pour se débarrasser des punaises de lits

La punaise n'est vulnérable qu'après avoir éclos. Et pire, elle n'éclore que s'il y a un dégagement de chaleur et de CO₂ que nous dégageons lorsque nous dormons. Si vous désertez une chambre infestée, les œufs de punaises de lits pourront éclore plusieurs mois plus tard, lorsque celle-ci sera réoccupée. **Il est donc INDISPENSABLE de ne pas déserrer une chambre après un traitement.** De plus, tout ce qui a pu être infesté de punaises (valises, meubles, etc) doit être présent dans la chambre pendant et après le traitement, et ce, afin que tous les œufs éclosent et que les punaises soient en contact avec l'insecticide et le régulateur de croissance alors que ceux-ci sont encore actifs.

Cela est un peu cruel, mais l'occupant de la chambre doit servir "d'appât" pour attirer toutes les punaises présentes vers des zones où elles seront en contact avec les insecticides.

C'est pour cela qu'il ne faut **ABSOLUMENT pas lessiver** les sols durant les 5 semaines qui suivent un traitement. Vous pouvez balayer ou aspirer, mais ne jamais lessiver.

JETER VOTRE MATELAS, VOTRE SOMMIER, VOTRE CANAPÉ, VOS MEUBLES ... NE SERT À RIEN ! La punaise peut nicher dans le parquet, derrière les prises électriques, dans les plinthes, derrière les tapisseries...

LES 6 ÉTAPES DU TRAITEMENT anti Punaises de lit

ÉTAPE 1 : La préparation des lieux.

- Laver le linge de lit (drap, housse de couette, etc.) à 60 °C pendant 1 h minimum, puis stocker les dans un endroit non infesté.
- Vider les commodes, penderies, tables de nuit proches des lits ou des zones infestées.
- Passer soigneusement l'aspirateur dans tous les endroits accessibles où les punaises ont pu se loger. Puis jeter le sac dans une poubelle à l'extérieur de l'habitation.
- Décrocher les tableaux et retirer les posters ou autres décors muraux.
- Retirer les matelas des encadrements du lit et les adosser au mur.
- Ne pas introduire de nouveaux meubles, matelas ou sommier avant éradication complète des punaises.
- En cas de très forte infestation, il est parfois nécessaire de démonter les meubles, encadrement de lit, goulotte électrique, etc.
- Couvrir ou sortir les aquariums et arrêter la filtration (les insecticides sont très toxiques pour les organismes aquatiques).
- Sortir tous les animaux domestiques.

ÉTAPE 2 : S'équiper et se protéger durant l'application des produits.

- Enfiler la combinaison jetable, mettre les gants, le masque et les lunettes.