



SOLU'PUCES

AEROSOL AUTO VIDANT PUCES

TRAITEMENT DE VOLUME FOGGER - ONE SHOT

ACTION CHOC INSECTICIDE

Perméthrine, D-Trans-Métrine

AMPLIFICATEUR D'EFFICACITE

Synergiseur Pipéronyle Butoxyde

RÉGULATEUR DE CROISSANCE RÉMANENCE LONGUE DURÉE

IGR S-Méthoprene



SOLU.FR
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM
PENNTYBIO.COM

Traiter juste. protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56

31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay

Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399

info@solu.fr

La puce de parquet est un insecte **hématophage**, se nourrissant du **sang des humains et des animaux domestiques**. De petite taille (environ **2 à 4 mm** à l'âge adulte), elle est reconnaissable à sa **couleur brun foncé** et à sa **grande capacité de saut**.

Les piqûres de puces provoquent généralement des **démangeaisons importantes**, parfois accompagnées de réactions cutanées.

Les puces de parquet se développent principalement dans l'**environnement : parquets, fissures du sol, plinthes, tapis, moquettes, paniers et couchages d'animaux**. Une grande partie de leur cycle (œufs, larves, nymphes) se déroule hors de l'hôte, ce qui complique leur élimination. Elles se propagent facilement par le biais des **animaux domestiques**, de textiles ou d'objets infestés, et peuvent persister dans un logement même en l'absence temporaire d'animaux.

Formule renforcée = Effet choc

Mode d'action des produits



AEROSOL SOLU'PUCES SPECIAL PUCES
EFFET CHOC IMMEDIAT

Permethrine ET D-trans-allethrin (D-trans-méthrine)
En perturbant les canaux sodium des neurones des puces, la perméthrine provoque leur paralysie suivie de leur mort. Cette action rapide est cruciale pour limiter la propagation des infestations.

Piperonyl Butoxide (PBO)
En bloquant les enzymes responsables de la détoxification des insecticides, le PBO permet à la perméthrine et au D-trans-allethrin d'agir plus efficacement et plus longtemps, garantissant une mortalité accrue des puces.

S-méthoprène
Notre produit contient une concentration de S-méthoprène environ trois fois plus élevée que celle des formules standards, offrant une protection prolongée contre les infestations.

Quand utiliser l'aérosol fogger SOLU'PUCES ?

L'aérosol Fogger SOLU'Puces 150 ml est destiné à un **traitement d'ambiance ponctuel**, à utiliser **en cas de faible infestation**, afin de provoquer un **effet choc immédiat** sur les puces présentes et exposées au moment de l'application. Ce type de traitement présente une **rémanence très limitée** : son action est rapide et temporaire, et **n'assure pas une protection durable** après aération de la pièce. Il ne doit donc pas être considéré comme un traitement de fond. Par ailleurs, **aucun produit insecticide n'agit efficacement sur les œufs**. Il est donc recommandé de **renouveler le traitement 10 à 14 jours plus tard**, afin d'éliminer les insectes issus des œufs éclos entre-temps, et de compléter l'intervention par un **traitement ciblé des zones de refuge** (plinthes, fissures, structure du lit, coutures). Enfin, pour éviter toute réinfestation, il est indispensable d'**identifier et de traiter le vecteur d'introduction** de l'infestation : bagages et vêtements après un déplacement, literie ou mobilier d'occasion, cartons stockés, ou environnement voisin infesté. Sans suppression de cette cause, même un traitement correctement réalisé peut être suivi d'une nouvelle infestation.

En cas de forte infestation, combiner le traitement choc avec fumigène SOLU'Puces avec un traitement de surface avec le produit à pulvériser **Emulsphrine EW++S**.

⚠ **Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit.**



Mode d'emploi

ÉTAPE 1 : La préparation des lieux

- Laver le linge de lit (drap, housse de couette, etc.) à 60 °C pendant 1 h minimum, puis stocker les dans un endroit non infesté.
- Vider les commodes, penderies, tables de nuit proches des lits ou des zones infestées.
- Passer soigneusement l'aspirateur dans tous les endroits accessibles où les punaises ont pu se loger. Puis jeter le sac dans une poubelle à l'extérieur de l'habitation.
- Décrocher les tableaux et retirer les posters ou autres décors muraux.
- Retirer les matelas des encadrements du lit et les adosser au mur.
- Ne pas introduire de nouveaux meubles, matelas ou sommier avant éradication complète des punaises.
- En cas de très forte infestation, il est parfois nécessaire de démonter les meubles, encadrement de lit, goulotte électrique, etc.
- Couvrir ou sortir les aquariums et arrêter la filtration (les insecticides sont très toxiques pour les organismes aquatiques).
- Sortir tous les animaux domestiques.

ÉTAPE 2 : Le traitement de volume avec les aérosols SOLU'PUCES

- Une fois la pulvérisation de surface effectuée, déclenchez une bombe dans toutes les pièces infestées. Très facile d'emploi, on percute la bombe, on la place sur une chaise ou un tabouret et on sort de la pièce.
- À la fin de cette étape, vous devez sortir de votre logement durant 4 heures minimum le temps que le produit sèche.



**Poser l'aérosol
Enclencher**
Appuyer sur la languette et tirer vers vous
Sortir de la pièce

CONSIGNE IMPORTANTE : Lorsque vous appuyez sur la languette, il faut en même temps la tirer vers vous sinon le fumigène ne s'enclenchera pas en auto-vidant.

ÉTAPE 5 : Réintégration des lieux et aération

- Après 4 heures minimum, pénétrer dans les lieux avec un masque respiratoire, ouvrir toutes les fenêtres et laisser s'aérer durant au moins 1 heure.

IMPORTANT: Tous les ustensiles de cuisine, vaisselles, articles de toilette, fruits ou légumes qui auraient pu être en contact avec le traitement de volume doivent être rincés comme on le ferait pour une pomme avant de la consommer.

DERNIÈRE CONSIGNE IMPORTANTE : Toutes les pièces infestées doivent être occupées, sinon les oeufs de punaises n'écloreont pas et vous aurez une récurrence lors du retour dans cette pièce.